



# DataCycle MyVision

---

*La solución web para publicación y ejecución de informes de DataCycle Reporting*

## Guía de instalación

Versión 8.1

## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	4
ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN REPORTING WEB <i>DATACYCLE MYVISION</i> .....	4
DCWEBSERVER .....	4
DCSERVER .....	5
CLIENTE DCREPORTING .....	6
USUARIO (PC usuario MyVision).....	6
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE MYVISION.....	7
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN (REPORTING Y SERVICIO WEB).....	7
Instalación de DataCycle Reporting y My Vision .....	7
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN (BASE DE DATOS Y ENTORNO) .....	11
Instalación de la BBDD de SQLServer (DCWEBSERVER).....	11
Verificar que SQL Server y sus herramientas estén correctamente instaladas .....	11
Crear una base de datos para el repositorio de DataCycle Reporting .....	11
Crear un nuevo inicio de sesión .....	15
Habilitar el entorno MyVision .....	17
Establecer los directorios compartidos de plantillas e informes (DCWEBSERVER).....	18
Conectar DCReporting al repositorio creado (DCWEBSERVER) .....	19
Configurar el directorio de informes en DCReporting (DCWEBSERVER).....	19
INSTALACIÓN DE DATACYCLE REPORTING.....	20
Conectar DCReporting al repositorio (PC Cliente).....	20
Conectar unidad de red a la carpeta compartida para reporting (PC Cliente).....	21
CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE ODBC .....	22
Configurar el cliente ODBC de acceso a las fuentes de datos .....	22
ANEXO I: INSTALACIÓN MANUAL DEL SERVICIO WEB .....	23
Comprobar la ruta de instalación de los archivos de la aplicación web MyVision (DCWEBSERVER).....	23
Crear el directorio virtual de la aplicación web MyVision (DCWEBSERVER) .....	23
Instalar la librería de la aplicación MyVision en el entorno COM+ (DCWEBSERVER).....	25

<b>ANEXO II: INSTALACIÓN DEL DC SERVER (ENTORNOS DISTRIBUIDOS) .....</b>	<b>31</b>
<b>Instalación de DataCycle Reporting (DC SERVER).....</b>	<b>31</b>
<b>Conectar DC Reporting al repositorio (DC SERVER).....</b>	<b>32</b>
<b>Conectar unidad de red a la carpeta compartida para reporting (DC SERVER).....</b>	<b>32</b>

## Introducción

El presente documento pretende exponer el procedimiento de instalación de un entorno MyVision completo.

## Elementos de la solución reporting web *DataCycle MyVision*

A continuación se detallan los elementos de un entorno DataCycle MyVision. Cada uno de los puntos equivale a un ordenador independiente, aunque la configuración básica puede hacerse en uno único.

### DCWEBSERVER

#### *Funciones:*

Front end web donde se ubica la aplicación web DataCycle MyVision, encargada de la interacción con los usuarios vía web y gestión de las peticiones de generación y publicación de informes.

#### *Programas instalados requeridos:*

- Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Server ó superior.
- Microsoft Office 2000 ó superior.
- SQL Server 2000 ó superior.
- DataCycle Reporting Cliente 7.x con integración para DataCycle MyVision activada.
- DataCycle MyVision 2.x

#### *Configuración del servidor:*

- Se requiere usuario con perfil administrador para la instalación del entorno MyVision.
- Se debe compartir una carpeta (por ejemplo *C:\Myvision*) para que sea visible por ciertos usuarios del dominio. En ella se ubican las plantillas y el directorio de generación de informes de DataCycle MyVision. Los administradores de usuarios y entorno de DataCycle MyVision (que usarán DataCycle Reporting para dicha tarea) **deberán conectarse a este directorio conectándose por la misma unidad (por ejemplo R)** para guardar coherencia con la configuración de entorno.
  - o Por ejemplo: *C:\MyVision\Plantillas*: Directorio de las plantillas de los informes.
  - o Por ejemplo: *C:\MyVision\Informes*: Directorio de la generación de informes.
- Se deben definir los DSN de sistema necesarios (en los accesos a base de datos) para la conectividad a la base de datos de DataCycle.

*Entorno DataCycle MyVision:*

- Base de datos repositorio de DataCycle Reporting y MyVision en SQL Server con la siguiente configuración:
  - o Nombre de la base de datos: <nombre>.
  - o Inicio de sesión y usuario de la BBDD: <inicio de sesión>
- DataCycle Reporting 7.0.x.
- DataCycle MyVision 2.x:
  - o Archivos de aplicación web de DataCycle MyVision instalados.
  - o Directorio virtual en Internet Information Server (por ejemplo *MyVision*), con página de inicio login.asp.
  - o Librería instalada DCBaseMyVision.dll y definida en los servicios de componentes del servidor (COM+)

**NOTA:** Es imprescindible instalar y configurar apropiadamente el cliente de las bases de datos fuentes de la información de reporting para poder generar correctamente los informes configurados en DataCycle.

## **DCSERVER**

*Funciones:*

Tareas de ejecución de informes bajo demanda y planificados por DataCycle Reporting y DataCycle MyVision.

*Programas instalados:*

- Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Server ó superior.
- Microsoft Office 2000 ó superior.
- SQL Server 2000 ó superior.
- DataCycle Reporting Cliente 7.x con integración para DataCycle MyVision activada.

*Configuración del servidor:*

- Se requiere usuario con perfil administrador para la instalación del entorno MyVision.
- Se debe conectar al recurso compartido (por ejemplo *MYVISION*) del servidor DCWEBSERVER donde se ubican las plantillas y el directorio de generación de informes de DataCycle MyVision (por ejemplo en la letra R del sistema).
- Se deben definir los DSN de sistema necesarios (en los accesos a base de datos) para la conectividad a la base de datos de DataCycle en DCWEBSERVER).

*Entorno DataCycle MyVision:*

- DataCycle Reporting Server 7.x instalado.

- Es necesario que DataCycle Reporting Server 7.x esté en funcionamiento para la correcta generación de informes. **Debe iniciarse la sesión en el equipo e iniciar el programa DCSERVER** (el icono de acceso directo está en el escritorio), si bien **se debería ubicar también en el menú de inicio para su automático arranque**.

**NOTA:** Es imprescindible instalar y configurar apropiadamente el cliente de las bases de datos fuentes de la información de reporting.

## CLIENTE DCREPORTING

Este equipo no forma parte de la solución dado que cualquier PC con visibilidad del dominio del servidor DCWEBSEVER puede hacer sus tareas.

### *Funciones:*

Tareas de parametrización y configuración del entorno DataCycle MyVision a través de la herramienta cliente de DataCycle Reporting.

### *Programas instalados:*

- Sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP ó superior
- Microsoft Office 2000 ó superior.
- DataCycle Reporting Cliente 7.x.

### *Configuración del PC:*

- Debe conectarse al recurso compartido (por ejemplo *MYVISION*) del servidor DCWEBSEVER donde se ubican las plantillas y el directorio de generación de informes de DataCycle MyVision (por ejemplo en la letra R del sistema).
- Deben definirse los DSN de sistema necesarios (en los accesos a base de datos) para la conectividad a la base de datos de DataCycle en DCWEBSEVER.

**NOTA:** Es imprescindible instalar y configurar apropiadamente el cliente de las bases de datos fuentes de la información de reporting.

## USUARIO (PC usuario MyVision)

### *Funciones:*

Solicita y descarga informes a través de DataCycle MyVision.

### *Programas instalados:*

- Sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP ó superior
- Microsoft Office 2000 ó superior.
- Navegador web Internet Explorer 5 o posterior

### *Configuración del PC:*

- Únicamente precisa conectividad IP por puerto 80 http al servidor DCWEBSEVER

## Configuración básica de MyVision


En una instalación básica de DataCycle Reporting con Datacycle MyVision, el DCWebServer y el DCServer son un único servidor. Si se requiere ampliar la capacidad, redundancia o disponibilidad del sistema, puede optarse por una solución distribuida.

## Procedimiento de instalación (Reporting y Servicio web)

A continuación se expone el proceso de instalación de Datacycle MyVision en el servidor destinado al entorno MyVision


### Instalación de DataCycle Reporting y MyVision

Ejecutar el archivo dc\_setup del CDROM de instalación suministrado de DataCycle Reporting y seguir las instrucciones que se muestran en la pantalla.




Introduzca el nombre del usuario y la empresa para el que se registrará el producto y pulse *Siguiente* para continuar.

Cambie el directorio de instalación o acepte el propuesto y pulse *Siguiente* para continuar.



Seleccione instalación:


- *Típica* si quiere instalar todo (DCR, DCServer, DCMyVision, BullZip para generación de informes en PDF)
- *Personalizada* si desea seleccionar los componentes a instalar




Pulse *Siguiente* para continuar.




Seleccione preferiblemente “todos los usuarios” y pulse *Siguiente* para continuar.



Pulse *Siguiente* para continuar y confirmar el inicio de la instalación.



Pulse *Finalizar* para salir del asistente de instalación.



Para comprobar el correcto funcionamiento de MyVision, abra Internet Explorer y vaya a la dirección *http://servidor/<nombre del directorio virtual>*

Si se produjera un error durante la instalación del servicio web, consulte el apartado [Anexo I: Instalación manual del servicio web](#)


## Procedimiento de instalación (Base de datos y Entorno)

### Instalación de la BBDD de SQLServer (DCWEBSEVER)

A continuación se ilustra cómo realizar la instalación de la base de datos en un entorno SQL Server 2000. En versiones superiores de SQL Server, el proceso es equivalente.

#### Verificar que SQL Server y sus herramientas estén correctamente instaladas

Una manera sencilla de verificarlo consiste en ejecutar el “Administrador Corporativo” de SQL Server si se trata de un entorno SQL Server 2000.




#### Crear una base de datos para el repositorio de DataCycle Reporting

En este caso, restauraremos la base de datos preconfigurada que se suministra en el CDROM de instalación de DataCycle Reporting.


En primer lugar, abrimos el administrador corporativo de SQLServer y nos situamos sobre la rama Bases de Datos del árbol de la izquierda.

Pulsamos el botón derecho del ratón y usamos la opción *Todas las tareas => Restaurar base de datos*




Damos un nombre a la base de datos y escogemos la opción desde dispositivos.


Pulsamos entonces sobre el botón dispositivos:




Y agregamos el archivo suministrado y que se ubica en el directorio de instalación de DataCycle Reporting  
 => BBDD => demo => dcdemo.sqlserver




Pulsamos aceptar hasta regresar a la pantalla inicial de restauración de base de datos. En ella visualizamos la pestaña Opciones. En ella establecemos el nombre y directorio de los ficheros de la base de datos que se creará.



Tras restaurar la base de datos debemos comprobar que la intercalación de la misma sea [Modern\_Spanish\_CI\_AI]. Para ver las propiedades de la base de datos, acceder al menú de contexto que aparece al pulsar el botón derecho del ratón sobre la base de datos.



Y, accedemos a sus propiedades para establecer el modelo de recuperación.




Teniendo en cuenta que la base de datos del repositorio no suele ser demasiado grande (50-150 Mb), recomendamos un modelo de recuperación “Simple”. De esta forma no deberemos preocuparnos por el crecimiento de la base de datos de Log de SQL Server.


También seleccionamos la opción “Reducir automáticamente”.

### Crear un nuevo inicio de sesión


De esta manera no tendremos que usar la cuenta de administrador ("sa"). Seleccionamos la rama <Seguridad> <Inicios de sesión>




Accedemos al menú de contexto que permitirá crear un nuevo inicio de sesión



Introducimos los parámetros para el nuevo inicio de sesión:




En la pestaña [Acceso a base de datos] seleccionamos la base de datos donde reside el nuevo repositorio y seleccionamos los roles 'public' y 'db\_owner'






Se nos pedirá confirmación para la clave de acceso



Finalmente en el árbol de inicios de sesión aparecerá la nueva entrada.



### Habilitar el entorno MyVision

Para informar al sistema de que el entorno MyVision está activo, se debe establecer el valor del campo IsMyVisionInstalled de la tabla BTREPOSITORY a 1.


Nombre	Propietario	Tipo	Fecha de creación
BTQUERYCALL_FIELDS	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTQUERYCALL_PARAMVALUES	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTQUERYFILTER	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTRELATION	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTREPORT	dbo	Usuario	15/9/2004 12:38:29
BTREPORTUSERPROPS	dbo	Usuario	15/9/2004 12:38:30
BTREPOSITORY	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTREPOSITORYLO	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTSSESSION	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTSUBJECT	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTSUBJECT_ITEMS	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_COMPRES	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_COMPRES	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_EXECSQL	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_EXPORTW	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_MOVEDAT	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_RUNPROC	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_RUNPROC	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_SCRIPT	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_SENDMAIL	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_SENDMAIL_ATTATCH...	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36
BTTASK_SENDMAIL_TARGETS	dbo	Usuario	15/9/2004 12:36:36

Datos en tabla 'BTREPOSITORY' en 'MYVISION' en '(local)'

UID	NAME	COMENT	UIDSTRING	DateLastCompact	IsMyVisionInstalled	MyVisionReportsDir	SessionTimeOut
<NULL>	<NULL>	<NULL>	BARNA001	20/4/2004 12:11:2	1	C:\TEMP	20

## Establecer los directorios compartidos de plantillas e informes (DCWEBSEVER)

Publicamos en DCWEBSEVER una carpeta (por ejemplo *C:\Reporting*) de la que colgarán dos carpetas accesibles por DataCycle Reporting: *Plantillas* e *Informes*.




Conectar una unidad (por ejemplo la R) a la carpeta compartida.



## Conectar DCReporting al repositorio creado (DCWEBSEVER)

Definimos en DataCycle Reporting la conexión al repositorio que acabamos de crear. Para ello, pulsamos sobre *Cambiar repositorio* de la ventana de acceso a DataCycle Reporting y definimos la nueva conexión.




The screenshot shows a dialog box titled "Conexión a repositorio". It has a "Tipo:" dropdown menu set to "Sql Server". Below it, there is a section "Repositorio en SQL Server" with two text boxes: "Servidor SqlServer:" containing "DCWEBSEVER" and "Base de datos:" containing "DCREPOSITORIO". Another section "Usuario para acceder a la base de datos del repositorio" contains "Usuario:" with "usuario" and "Clave:" with masked characters. At the bottom are buttons for "Test", "Aceptar", and "Cancelar".

## Configurar el directorio de informes en DCReporting (DCWEBSEVER)

En DataCycle Reporting, ir a Archivo => Configuración avanzada. Y visualizar la pestaña de *Avanzado*. Establecer el directorio de generación de informes de MyVision.

En este caso se debe especificar el directorio físico del DCWEBSEVER (por ejemplo C:\Reporting\Informes) y no el acceso por unidad de red (R:\Informes)




The screenshot shows the "Configuración general" dialog box with the "Avanzado" tab selected. It contains a description: "Esta opción permite configurar el comportamiento de DataCycle Reporting ante ciertas aplicaciones o sistemas de datos" and a button "Tipos de Aplicación". Below is the "Entorno MyVision" section with a text box "Directorio de Informes publicados:" containing "C:\Reporting\informes". There is also a button "Eliminar Ficheros" and a text box "Eliminar ficheros generados hace más de" followed by a numeric input field and the word "días". At the bottom, there is a text box "Máximo tiempo de inactividad de la conexión del usuario por sesión" with the value "20" and the word "minutos". A "Cerrar" button is at the bottom right.

## Instalación de DataCycle Reporting


Datacycle Reporting sólo debe instalarse en el PC de los usuarios diseñadores y/o administradores.

Ejecutar el archivo dc\_setup del CDROM de instalación suministrado de DataCycle Reporting y seguir las instrucciones que se muestran en la pantalla (según se indica en el apartado [Instalación de DataCycle Reporting y MyVision](#)). En este caso **desmarcar la opción DC-MyVision y DC-Server**, tal y como muestra la figura a continuación.



## Conectar DCReporting al repositorio (PC Cliente)

Para poder conectar la aplicación cliente al repositorio de DCWEBSEVER, definimos en DataCycle Reporting la conexión al repositorio que creamos previamente en DCWEBSEVER. Para ello, pulsamos sobre *Cambiar repositorio* de la ventana de acceso a DataCycle Reporting y definimos la nueva conexión.



## Conectar unidad de red a la carpeta compartida para reporting (PC Cliente)

Conectamos una unidad (por ejemplo la R) a la carpeta compartida (por ejemplo *C:\Reporting*) previamente en DCWEBSERVER.

**NOTA:** Es imprescindible que la letra de la unidad conectada sea la misma en todos los ordenadores donde esté instalada alguna extensión de la solución DataCycle MyVision.



## Configuración del cliente ODBC

### Configurar el cliente ODBC de acceso a las fuentes de datos

El cliente ODBC de acceso a las fuentes de datos debe instalarse en todos aquellos PCs y servidores donde se instale DC-Reporting. No es necesario instalarlo en aquellos PCs de usuarios que sólo accedan a MyVision para ejecutar o descargarse informes.

Para la correcta ejecución de las consultas a las fuentes de la información utilizada para la generación de los informes (bases de datos Oracle, Navision, DB2, AS/400, etc.), deben configurarse adecuadamente los controladores ODBC suministrados por los fabricantes de las bases de datos.

Esta operación debe realizarse en todos los ordenadores donde esté instalada alguna extensión de la solución DataCycle MyVision.

## Anexo I: Instalación manual del servicio web

### Comprobar la ruta de instalación de los archivos de la aplicación web MyVision (DCWEBSERVER)


Comprobar el directorio de instalación de los archivos web de Databcycle MyVision (normalmente en c:\Archivos de programa\Aposoft Databcycle. Debe ser accesible por el usuario anónimo de internet del servidor para poder establecer más adelante el directorio virtual de la aplicación.

### Crear el directorio virtual de la aplicación web MyVision (DCWEBSERVER)


Pese a que existen diversas formas de declarar la aplicación web para su publicación en la intranet de la empresa (un directorio virtual, un site independiente con un puerto asignado, un site independiente con encabezado de host, etc.), en este apartado únicamente se detallará la instalación como directorio virtual.

Iniciar las herramientas administrativas de internet information server (IIS). Para ello ir al panel de control de DCWEBSERVER => Herramientas administrativas => Servicios de Internet Information Server.


En el árbol de la izquierda, nos situamos sobre el sitio web predeterminado. Pulsamos el botón derecho del ratón => Nuevo => Directorio Virtual.



Se nos mostrará el asistente para la creación del directorio virtual. Pulsamos siguiente y escogemos un alias para el directorio virtual (el nombre que tendrá la aplicación en el servidor).




Pulsamos siguiente e indicamos el directorio donde tenemos instalados los archivos de la aplicación web MyVision.



Volvemos a pulsar siguiente y definimos los permisos de ejecución de la aplicación web.






Pulsamos siguiente y ya tendremos configurado el directorio virtual de la aplicación WEB MyVision.

A partir de ahora, cualquier usuario que quiera acceder a la aplicación web por la intranet o internet, podrá hacerlo a través de <http://servidor/<alias>>


## Instalar la librería de la aplicación MyVision en el entorno COM+ (DCWEBSERVER)

Ubicar el archivo DCBaseMyVision.dll y el archivo MyVision.udl en el directorio de instalación de DataCycle Reporting (normalmente en c:\Archivos de programa\Apesoft Datacycle), si la instalación no lo ha hecho de forma automática.

Abrir la aplicación de gestión de componentes del servidor Windows (Inicio => Panel de control => Herramientas administrativas = Servicios de componentes). Creamos una nueva aplicación:




**NOTA:** En el sistema operativo Windows Vista, el administrador de los servicios de componentes no es accesible desde las Herramientas Administrativas. Para iniciar el administrador de servicios de componentes debe ejecutar el comando `comexp.msc`, tal y como muestra la figura.




Se nos mostrará un asistente y creamos una aplicación vacía:




La denominaremos DCBaseMyVision y escogeremos la opción de “Aplicación de biblioteca”:




Una vez creada la aplicación, instalaremos el componente dentro de la misma:




Se nos mostrará un asistente que nos guiará en el proceso de instalación del componente. Escogeremos la opción “Instalar nuevos componentes”.



Escogemos el archivo que hemos instalado en el directorio de DC-Reporting (normalmente C:\Archivos de programa\Apesoft Datacycle)




Se nos mostrará la siguiente ventana:




Pulsamos sobre *Siguiente* y ya tenemos el componente correctamente instalado.

Finalmente configuramos los parámetros de la conexión al repositorio ejecutando el archivo MyVision.udl ubicado en el directorio de instalación de DataCycle Reporting (normalmente C:\Archivos de Programa\Aposoft Datacycle).

Escogemos el controlador *Microsoft OLEDB Provider for SQL Server*



Nos situamos en la pestaña *Conexión* y establecemos los parámetros acordes a nuestra instalación de repositorio de DataCycle MyVision. Además, permitiremos que se guarde la contraseña.



**ATENCIÓN:** *Instalación en Windows 2003 Server*

En el caso de realizar la instalación en Windows 2003 Server, se debe tener en cuenta que deben otorgarse permisos para la cuenta del usuario invitado de Internet (normalmente IUSR\_<nombre del servidor>) sobre los siguientes archivos:


- *DCBaseMyVision.dll* (ubicado en el directorio de instalación de DataCycle Reporting).
- *MyVision.udl* (ubicado en el mismo directorio que el anterior).

## Anexo II: Instalación del DCSERVER (entornos distribuidos)

Si la instalación del entorno MyVision se realiza en un único servidor, este paso no es necesario.

### Instalación de DataCycle Reporting (DCSERVER)

Ejecutar el archivo dc\_setup del CDROM de instalación suministrado de DataCycle Reporting y seguir las instrucciones que se muestran en la pantalla (según se indica en el apartado [Instalación de DataCycle Reporting y MyVision](#)). En este caso **desmarcar la opción DC-MyVision**, tal y como muestra la figura a continuación.



En este servidor debe estar siempre en ejecución la aplicación DCServer, por lo que será necesario tener una sesión de Windows iniciada.

**NOTA:** Es necesario iniciar la aplicación cliente DCReporting conectándola al repositorio creado en DCWEBSEVER, antes de iniciar DCServer por primera vez. Después de haber conectado inicialmente DCReporting al repositorio de DCWEBSEVER, ya no será necesario iniciar ni tener en ejecución la aplicación cliente DCReporting en el futuro en este servidor.

## Conectar DCReporting al repositorio (DCSERVER)

Para poder conectar la aplicación cliente al repositorio de DCWEBSEVER, definimos en DataCycle Reporting la conexión al repositorio que creamos previamente en DCWEBSEVER. Para ello, pulsamos sobre *Cambiar repositorio* de la ventana de acceso a DataCycle Reporting y definimos la nueva conexión.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Conexión a repositorio". It has a blue title bar with a close button. The dialog is divided into sections. The first section has a "Tipo:" label and a dropdown menu currently showing "Sql Server". The second section, titled "Repositorio en SQL Server", contains two text boxes: "Servidor SqlServer:" with the value "DCWEBSEVER" and "Base de datos:" with the value "DCREPOSITORIO". The third section, titled "Usuario para acceder a la base de datos del repositorio", contains two text boxes: "Usuario:" with the value "usuario" and "Clave:" with a masked value "XXXXXXXX". At the bottom of the dialog are three buttons: "Test", "Aceptar", and "Cancelar".

## Conectar unidad de red a la carpeta compartida para reporting (DCSERVER)

Si la instalación del entorno MyVision se realiza en un único servidor, este paso no es necesario.

Conectamos una unidad (por ejemplo la R) a la carpeta compartida (por ejemplo *C:\Reporting*) previamente en DCWEBSEVER.

**NOTA:** Es imprescindible que la letra de la unidad conectada sea la misma en todos los ordenadores donde esté instalada alguna extensión de la solución DataCycle MyVision.